



BIANCA Virkade korgar i 3-dubbelt garn

Rektangulär korg: ca 15 x 25 cm i botten, höjd 15 cm

Stor fyrkantig korg: ca 15 x 15 cm i botten, höjd 15 cm

Liten fyrkantig korg: ca 11 x 11 cm i botten, höjd 15 cm

Garnåtgång:

Rektangulär korg: 6 n. Fg 2014

Stor fyrkantig korg: 6 n. Fg 1100

Liten fyrkantig korg: 3 n. Fg 2014

Virknål: Pony 4 mm



Garn Mönster Idéer

Virkade korgar i 3-dubbelt garn
BIANCA 100% Bomull
10044



Storlek:

Rektangulär korg: ca 15 x 25 cm i botten, höjd 15 cm
Stor fyrkantig korg: ca 15 x 15 cm i botten, höjd 15 cm
Liten fyrkantig korg: ca 11 x 11 cm i botten, höjd 15 cm

Garnåtgång:

Rektangulär korg: 6 n. (fg 2014 lin)
Stor fyrkantig korg: 6 n. (fg 1100 oblekt)
Liten fyrkantig korg: 3 n. (fg 2014 lin) **alla korgar i 3-dubbel Bianca**

Virknål: KnitPro eller Pony 4 mm.

Masktäthet: 16,5 m och 19,5 v fm med **3-dubbelt** garn och virknål 4 mm = 10 cm. **OBS!** Kontrollera masktätheten noga. Virkar du för fast, byt till en grövre virknål. Virkar du för löst byt till en finare virknål.

VIRKFÖRKLARINGAR

Lm (luftmaska): Gör 1 ögla X stick ner virknålen och drag upp 1 m, upprepa från X tills önskat antal lm erhållits.

Sm (smygmaska): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, drag denna m genom m på nålen.

Fm (fast maska): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet genom m på nålen.

Ökning av fm = 2 fm i samma m.

Virka fast så korgarna och burkarna håller formen och inte rasar ihop. Läs igenom beskrivningen noga innan du börjar virka.

REKTANGULÄR KORG.

15 x 25 cm, höjd 15 cm.

Lägg upp med virknål 4 och 3-dubbelt garn, 19 lm.

Varv 1: Börja i 2:a lm från nålen och virka 2 fm i 1:a lm, 1 fm i varje lm i de följ 16 lm, 4 fm i sista lm, fortsätt virka 16 fm på andra sidan av uppläggningsen, 2 fm i sista m = 40 fm.

Varv 2: Låt en markeringstråd följa med vid v:s början. Virka 1 fm, 3 fm i nästa fm (= hörn), 17 fm i följ fm, 3 fm i nästa fm, 1 fm, 3 fm i nästa fm, 17 fm, 3 fm i nästa fm = 48 fm.

Varv 3: 2 fm, 3 fm i nästa fm, 19 fm, 3 fm i nästa fm, 3 fm, 3 fm i nästa fm, 19 fm, 3 fm i nästa fm, sluta v med 1 fm = 56 fm.

Varv 4: 3 fm, 3 fm i nästa fm, 21 fm, 3 fm i nästa fm, 5 fm, 3 fm i nästa fm, 21 fm, 3 fm i nästa fm, sluta v med 2 fm = 64 fm.

Varv 5-12: Virka runt och öka på detta sätt 8 m på varje v = 128 fm (det blir 2 m mer mellan varje ökn på varje v.

Varv 13: Virka 2 fm i varje hörn = 132 fm (bottenplattan är nu ca 15 x 25 cm). Virka fram till nästa hörn (flytta med markeringstråden). Virka 1 v fm med 1 fm i varje fm i **bakre** maskb. Fortsätt virka fm runt utan ökn i **båda** maskb tills arb från bottenplattan mäter ca 15 cm, sluta med 1 sm i sista m på v. Vänd och virka från korgens insida 1 v fm i **bakre** maskb (= vik-v). Virka fm i **båda** maskb i 8 v, sluta med 1 sm i sista m. Tag av garnet.

STOR FYRKANTIG KORG.

15 x 15 cm, höjd 15 cm.

Lägg upp med virknål 4 och 3-dubbelt garn, 4 lm och slut dem till en ring med 1 sm.

Varv 1: Virka 8 fm om ringen.

Varv 2: Virka 2 fm i varje fm.

Varv 3: 1 fm, 3 fm i nästa fm X 3 fm, 3 fm i nästa fm X. Upprepa X-X, sluta med

2 fm = 24 fm.

Varv 4: 2 fm, 3 fm i nästa fm X 5 fm, 3 fm i nästa fm X. Upprepa X-X, sluta med 3 fm = 32 fm.

Varv 5-12: Virka runt och öka på detta sätt 8 m på varje v = 96 fm (det blir 2 m mer mellan varje ökn på varje v.

Varv 13: Virka 2 fm i varje hörn = 100 fm, bottenplattan är nu ca 15 x 15 cm. Virka fram till nästa hörn (flytta med markeringstråden). Virka 1 v fm med 1 fm i varje fm i **bakre** maskb. Fortsätt virka fm runt utan ökn i **båda** maskb tills arb från bottenplattan mäter ca 15 cm, sluta med 1 sm i sista m på v. Vänd och virka från avigs 1 v fm i **bakre** maskb (= vik-v). Virka fm i **båda** maskb i 8 v, sluta med 1 sm i sista m. Tag av garnet.

LITEN FYRKANTIG KORG.

11 x 11 cm, höjd 15 cm.


Lägg upp och virka lika som stor fyrkantig korg **Varv 1-9** = 72 fm.

Varv 10: Virka 1 v fm utan ökn = 72 fm (bottenplattan är nu ca 11 x 11 cm). Virka fram till nästa hörn (flytta med markeringstråden). Virka 1 v fm med 1 fm i varje fm i **bakre** maskb. Fortsätt virka fm runt utan ökn i **båda** maskb tills arb från bottenplattan mäter ca 15 cm, sluta med 1 sm i sista m på v. Vänd och virka från korgens insida 1 v fm i **bakre** maskb (= vik-v). Virka fm i **båda** maskb i 8 v, sluta med 1 sm i sista m. Tag av garnet.

Montering: Fäst alla trådar. Mät ut var hörnen är och knyt i en tråd i varje hörn. Fukta korgarna ganska mycket med en sprayflaska, vik ner ytterkanten utåt och forma hörnen, träd trådarna på 2 st galgar och häng upp för att torka. Klipp bort trådarna. Det går att använda spraystärkelse också för att få korgarna stadigare.

Design och beskrivning:

Christina Dahlbom



I händelse av reklamation: Spar banderollerna.

Kopiering, tryckning, duplicering
etc av denna beskrivning är förbjudet enligt lagen
om upphovsrätt. Överträdelse beivras.
© Marks & Kattens AB



Garn Mönster Idéer

Marks & Kattens AB

Heliumgatan 5
Box 274
431 24 Mölndal

