



FUGA
M ca 600 g

KOSTA MED TRYCK KNAPPAR

Fuga

Fantasi, Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi

XS(S)M(L)XL

32-34 (36-38) 40-42 (44-46) 48-50

76-80 (84-88) 92-96 (100-104) 110-116 cm **Kroppsmått enligt måttlista**Ca 84(92)100(108)116 cm **Plaggets mått**Ca 52(55)58(61)64 cm **Plaggets mått**

Ca 550(600)600(650)700 g

Nr 4 samt 4½ till resåren

4 stora tryckknappar, Flätsticka till resåren

Järbo Garn

Carin Green

VID FRÅGOR ANGÅENDE BESKRIVNINGEN & GARNUPPLYSNING

Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se

VID EVENTUELLA RÄTTELSE I BESKRIVNINGEN

Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se


©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB

ETT TACK TILL Selma i Gävle, Blå Denim Store i Gävle

MASKTÄTHET

20 m slätst. på stickor nr 4 =10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer, om ej byt till grövre eller tunnare stickor

STORLEKSGUIDE



Leta reda på de kroppsmått som överensstämmer bäst med dina. Så här gör du: 1. Mät byst- (a) och höftvidden (b) direkt på kroppen, se figuren. Håll måttbandet alldeles intill kroppen utan att dra åt det. 3. Ta med hjälp av dina kroppsmått reda på vilken storlek du har enligt tabellen, därefter bestämmer du hur mycket rörelsevidd du vill att ska vara i plagget.

DAM	XS		S		M		L		XL	
EUR	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
a) Bröstvidd (cm)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116
b) Stussvidd (cm)	84	88	92	96	100	104	108	112	117	122
c) Midjevidd (cm)	60	64	68	72	76	80	84	88	94	100
d) Innerbenslängd (cm)	80	81	82	83	84	85	86	86	86	86

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.

BAKSTYCKE

Lägg upp 84(92)100(108)116 m på stickor nr 4 ½ och sticka sned resår i 9 varv. Byt till stickor nr 4 och slätst. När arb mäter 30(32)34(36)38 cm avm 2 m i var sida för ärmhål. När ärmhålet mäter 21(22)23(24)25 cm avm de mittersta 24(26)28(30)32 m för halsen och sticka var sida för sig. Avm därefter 1 m vid halsen, 1 avigt varv, maska av.

FRAMSTYCKE/VÄNSTER

Lägg upp 57(61)65(69)73 m på stickor nr 4½ och sticka sned resår i 9 varv. Byt till stickor nr 4 och slätst. samt lägg upp 3 nya m vid framkanten. Lyft den 4:e m räknat från framkanten varje varv från rätsidan. (bildar vikkanten). När arb mäter 30(32)34(36)38 cm avm 2 m i sidan för ärmhål. När ärmhålet mäter 15(16)17(18)19 cm avm de 21(22)23(24)25 m för halsen. Avm därefter 4,3,2,1 m. När arb är lika långt som bak, maska av.

FRAMSTYCKE/HÖGER

Stickas lika som vänster, fast åt motsatt håll.

ÄRM

Lägg upp 63(65)67(69)71 m på stickor nr 4½ och sticka sned resår i 9 varv. Byt till st nr 4. Sticka nu enl följ: x 5 am, 1 rm x. Upprepa x-x. Börja öka 1 m i var sida vart 8:e varv. När ärmen mäter 46(47)48(49)50 cm avmaska 12,10,10 m i var sida vartannat varv. Avm resterande m. elastiskt. Lägg ut delarna mellan fuktiga dukar enl. mått ovan och låt torka. Vik in och pressa lite lätt på framkanternas 3 m. Näst fast framkanten med små stygn (gärna med sytråd). Sy ihop axelsömmarna med efterstygn. **Krage:** Plocka upp 117(123)123(123)129 m längs fram och bakstycke på stickor nr 4 och sticka enl. följ: 1 rm x 1 am, 5 rm x upprepa x-x, 1 am, 1 rm. När kragen mäter 16(17)18(18)19 cm, byt till stickor nr 4½ och sticka sned resår i 7 varv, maska av elastiskt.

FÖRKLARING

Sned resår: Varv 1 (avigsidan) Sticka 2 rm, 1 am varvet ut .

Varv 2: Korsa den räta m till vänster över de 2 aviga m genom att lyfta den räta m på en flätst. sticka 2 m avigt, sätt den lyfta m tillbaka på höger sticka utan att sticka den. Fortsätt på samma sätt varvet ut.

Varv 3,5,7,9: Sticka rät över rät, avig över avig.

Varv 4,6,8: Stickas som varv 2.

OBS! att varven från rätsidan börjar och slutar olika hela tiden.

MONTERING

Tag ut ärmens mitt och lägg mot axelsömmen och sy i ärmarna. Sy ihop ärm och sidsömmar med efterstygn. Tryckknappar höger och vänster fram: Gör 4 markeringar för tryckknappar genom att sy ett kryss med dubbelt garn över varje markering på det högra framstycket. Det 1:a ca 3 cm från framkanten, det 2:a i samma linje ca 12 cm från framkanten. Markera ytterligare 2 markeringar under de andra ca 11(12)12(13)14 cm längre ner. Sy i tryckknapparna.

TVÄTRÅD

Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning. Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas.

