

Viking Alpaca Maya

Tröja med V-hals 1311-3

Storlekar	S	-	M	-	L
Övervidd:	108	-	121	-	128 cm
Hel längd:	70	-	70	-	71 cm
Ärmlängd:	50	-	50	-	51 cm

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Maya (83 % Superfine alpaca, 13 % merino ull, 5 % nylon), Viking Mohair (78 % mohair, 13 % ull, 9 % polyamid), Viking Alpaca Superfine (100 % alpaca superfine), nystan à 50 gr.

Ljusgrå nr 713 ca 4 - 5 - 5 nystan.

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 6 och 7.

Stickfasthet: 12 m slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

Bakstycket

Lägg upp 64-72-76 m på st nr 6 och sticka 4 v fram och tillbaka i resår med 2 rm, 2 am men första och sista m stickas hela tiden rätt (= kantmaskor). Byt till st nr 7 och fortsätt fram och tillbaka med mönster efter diagrammet, **men** öka 1 m på första v till 65-73-77 m. Sticka till arb mäter ca 70-70-71 cm. Maska av.

Framstycket

Lägg upp 64-72-76 m på st nr 6 och sticka resår lika som på bakstycket. Byt till st nr 7 och fortsätt med mönster efter diagrammet, **men** öka 1 m på första v till 65-73-77 m. Sticka till arb mäter ca 40-40-41 cm. Maska av de mittersta 5 m och sticka var sida för sig. Börja med höger framstycke och sticka vidare i mönster, men minska 1 m i början av var 4:e v 9 ggr genom att sticka 2 m vridet rätt tills innanför 1:a m på v = kantm. Sticka till hela arb mäter ca 70-70-71 cm. Maska av. Sticka den andra sidan lika, men spegelvänd

(minska för V-hals genom att sticka till 3 m återstår på v, sticka 2 m rätt tills, och avsluta med 1 m rätt).

Ärmar

Lägg upp 34-34-34 m på st nr 6 och sticka 4 v fram och tillbaka i resår med 2 rm, 2 am, men första och sista m stickas hela tiden rätt (= kantmaskor). Byt till st nr 7 och fortsätt med mönster efter diagrammet, men öka 1 m på första v till 35-35-35 m. Sticka vidare med mönster, **men** öka nu 1 m i var sida ca var 4-3 ½ -3 ½ cm till i tot 59-61-63 m. Sticka till arb mäter ca 50-50-51 cm (eller önskad längd). Maska av. Sy i hop under ärmen. Sticka den andra ärmen lika.


Montering

Sy i hop axelsömmarna. Sy ihop sidorna, men låt det vara ett sprund på ca 12 cm nertill. Låt det också vara ca 24-25-26 cm kvar till ärmhål (ta mått av ärmen till ärmhål).

Halskant: Börja nertill på höger sida och plocka eller sticka upp ca 94-98-102 m längs framstycket – bak i nacke – och ner längs vänster framstycke med st nr 6. Sticka ca 4 cm fram och tillbaka i resår med 2 rm, 2am. Maska av i räta och aviga maskor.

Lägg halskanten dubbel över varandra mitt fram och sy snyggt i hop avmaskningskanten på framstycket. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Sy i ärmarna.



□ = rätt (rm på rätan, am på avigan)

▣ = avigt (am på rätan, rm på avigan)