

Viking Odin

Krage och mössa

1307-22

Storlekar:

2/4 – 6/10 år

Huvudvidd:

47 – 50 cm

GARNALTERNATIV: Viking Odin (100% ull, superwash), nystan à 100 gr. Viking Eco Alpaca (100 % alpaca), härvor à 100 gr. Viking Kid Mohair (70% kid mohair,18% merino ull,12% nylon), nystan à 50 gr.

Cerise nr 864 :

3 nystan

Stickor och tillbehör: Stickor nr 5 och 5 ½.

Stickfasthet: 18 maskor slätstickning på st nr 5 ½ mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**


KRAGE

Lägg upp på st nr 5, 62 – 66 m och sticka resår med 2 rm, 2 am fram och tillbaka ca 7 cm. Lägg arb åt sidan och sticka en motsvarande del (= fram- och bakstycke). Börja med bakstycket, byt till st nr 5 ½ och sticka slätstickning över de 62-66 m (sätt ett märke). Lägg upp 34 – 36 nya m i slutet av v (sätt ett märke), sticka slätstickning över nästa 62 – 66 m (sätt ett märke) och lägg till slut upp 34 – 36 nya m (sätt ett märke) = 192 – 204 m. Sticka mönster A runt, som upprepas över alla m, **samtidigt** som det minskas för raglan vid alla 4 märkena så här: Sticka till det är 2 m kvar före märket. Lyft 1 m, sticka 1 m rätt och dra den lyfta m över. Sticka 2 m rätt tills. Upprepa denna minskning vid alla 4 märkena på vartannat v till det är 64 – 68 m på v. Byt till st nr 5 och sticka resår med 2 rm, 2 am runt till halskanten mäter ca 10 – 12 cm. Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt.

MÖSSA

Lägg upp på st nr 5, 80 – 84 maskor och sticka resår med 2 rm, 2 am runt i 6 cm. Byt till st nr 5 ½ och sticka mönster A som upprepas till mössan mäter 15-16 cm. Minska nu för topp: Dela in mössan i 4 delar med 20-21 m till var del. Fortsätt med mönster A **samtidigt** som det minskas som för raglan vid alla 4 märkena till det är 8 – 12 m på varvet. Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst tråden på avigan.

Mönster A



- = Rätt
- ▣ = Avigt