

14042

14042



## DAM MÖSSA, LOOP OCH ARM-MUDD I LOVE OCH SAMO

**LOVE** - 52% ull, 39% polyamid, 9% polyester, 1 n = 100 g, 50 m

**SAMO** - 100% ull, 1 n = 50 g, 50 m

**Storlek:** Dam

**Garnåtgång**

**Helt set:** 3 n fg 815 (Samo), 2 n fg 275 (Love)

**Virknål:** KnitPro eller Pony 7 och 8 mm

**Rundsticka:** KnitPro eller Pony 12 mm, 60 cm



*Garn. Mönster. Idéer.*



# DAM MÖSSA, LOOP OCH ARM-MUDD I LOVE OCH SAMO

**LOVE** - 52% ull, 39% polyamid, 9% polyester, 1 n = 100 g, 50 m

**SAMO** - 100% ull, 1 n = 50 g, 50 m

**14042**

<b>Storlek:</b>	Dam
<b>Garnåtgång</b>	
<b>Mössa:</b>	2 n fg 815 (Samo), 1 n fg 275 (Love)
<b>Loop:</b>	1 n fg 275 (Love)
<b>Arm mudd:</b>	1 n fg 815 (Samo) 1 n fg 275 (Love)
<b>Helt set:</b>	3 n fg 815 (Samo), 2 n fg 275 (Love)
<b>Virknål:</b>	KnitPro eller Pony 7 och 8 mm
<b>Rundsticka:</b>	KnitPro eller Pony 12 mm, 60 cm

**Masktäthet:** 8 fm med virknål 7 mm, 8 st med virknål 8 = 10 cm. 6 m alla v räta med st 12 = 10 cm. **OBS!** Kontrollera masktätheten noga! Sticker du för fast, byt till grövre stickor, sticker du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

## VIRKFÖRKLARINGAR

### Minskning

Minska 1 m genom att virka ihop 2 fm: stick in nålen i den första fm och hämta tråden, stick sedan in nålen i den andra fm och hämta tråden, gör 1 omslag och drag genom alla 3 m på nålen.

**Lm (luftmaska):** Gör en ögla X stick ner nålen i öglan och drag igenom garnet. Upprepa från X tills önskat antal m erhållits.

**Sm (smygmaska):** Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, drag denna m igenom m på nålen.

**Fm (fast maska):** Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet igenom dessa 2 m.

**St (stolpe):** Gör ett omslag om nålen, stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (3 m på nålen), drag garnet igenom 2 m 2 ggr.

**Tips!** Det är alltid en god idé att läsa igenom beskrivningen innan du påbörjar ditt arbete så att du inte missar något moment.

## TVÄTTRÅD



Vattentvätt Kemtvätt Strykning Blekning Torktumlning Plantorkas

Tvättas separat • Vänd avigsidan ut • Blötlägg ej • Tvätta direkt

Spar banderollerna i händelse av reklamation

## MÖSSA

Lägg med virknål 8 och Samo upp 3 lm och slut dem till en ring med 1 sm.

Upprepa X X

**Varv 1:** 3 lm = 1:a st, 8 st om ringen, sluta med 1 sm i 3:e lm

**Varv 2:** 3 lm = 1:a st, 2 st i varje m = 18 st

**Varv 3:** 3 lm = 1:a st, X 2 st I nästa m, 1 st X sluta med 2 st = 27 st

**Varv 4:** 3 lm = 1:a st, 1 st X 2 st i nästa m, 2 st X sluta med 2 st = 36 st

**Varv 5:** 3 lm = 1:a st, 4 st X 2 st i nästa m, 5 st X sluta med 2 st = 42 st

**Varv 6:** 3 lm = 1:a st, 12 st X 2 st I nästa m, 13 st X sluta med 2 st = 45 st

**Varv 7:** 3 lm = 1:a st, 7 st X 2 st i nästa m, 8 st X sluta med 2 st = 50 st

Fortsätt att virka runt med st till arb mäter 17 cm. Byt till virknål 7 och Love och virka fm till kanten mäter ca 5 cm, sluta med 1 sm i första fm. Tag av garnet och fäst.

**Tofs:** Lägg med virknål 7 och Love upp 3 lm och slut dem till en ring med 1 sm.

Upprepa X X

**Varv 1:** 3 lm = 1:a st, 8 st om ringen, sluta med 1 sm i 3:e lm

**Varv 2:** 3 lm = 1:a st, 2 st i varje m = 18 st

Trä i en garnende av Samo I nederkanten och drag åt. Fäst tofsen i toppen på mössan.

## LOOP

Lägg upp med Love och rundsticka 12 upp 90 m. Sticka runt i slätstickning = alla v räta i 7 cm. Maska av. Fäst alla trådar

## ARM-MUDD

Lägg med virknål 8 och Samo upp 18 lm, slut dem till en ring med 1 sm.

**Varv 1:** 18 fm.

Fortsätt att virka runt med fm med nedtag i bakre maskbågen i 9 varv. På nästa v: 2 lm, hoppa över 2 fm (= öppning för tummen), virka nu fm med nedtag om båda maskbågarna, virka v runt. Byt till virknål 7, fortsätt virka fm (virka 2 fm om de 2 lm = tummen) i 5 v. Tag av garnet. Virka med Love och virknål 8 1 v fm utmed uppläggningsvarvet, sluta med 1 sm i första fm. Tag av garnet och fäst trådarna.

## MARKS & KATTENS AB

*Design och beskrivning:*

Katarina Segerbrand



[www.marks-kattens.se](http://www.marks-kattens.se)

order@marks-kattens.se ☎ 0046 (0)31 70 61 293

KOPIERING FÖRBUDEN