

Viking Alpaca Fine

JACKA

1310-4

Storlekar	S	M	L	XL	XXL	XXXL
-----------	---	---	---	----	-----	------

Övervidd: 89 98 106 115 123 132 cm

Hel längd: 64 65 66 66 67 67 cm

Ärmlängd: 50 50 52 52 53 53 cm

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Fine (85% Superfine Alpacka, 15 % Highland ull), Viking Nordlys (75% superwash ull , 25% nylon), nystan à 100 gr. Viking Baby ull (100 % merino ull , superwash). Viking pure milk fiber (100% mjölkfibrer), nystan à 50 gr.

Svart 603:	7-8-9-10-10-11 nystan
Vitt 600:	1-1-1-1-1 nystan
Ljusgrå 613:	1-1-1-1-1 nystan
Gråblå 626:	1-1-1-1-1 nystan
Lila 669: nystan	1-1-1-1-1-1 nystan
Grönt 630:	1-1-1-1-1-1 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 2 ½ och nr 3 + 8 knappar.

Stickfasthet: 28 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

JACKA

Lägg upp 241-265-289-313-337-361 m med svart och st nr 3. Sticka 6 v rätstickning fram och tillbaka: Sticka mönster I efter diagrammet, sätt markeringar i var sida med 125-137-149-161-173-185 m till bakstycket, och 58-64-70-76-82-88 m till vart framstycke. Fortsätt runt, och lägg upp 5 m mitt fram (= maskor som ska klippas upp på slutet). Dessa stickas hela tiden avigt, och räknas inte med i vidare maskantal. Fortsätt runt i slätstickning (de 5 mittersta maskorna fram stickas avigt) till arb mäter ca 36-37-38-38-39-39 cm. Sticka nu mönster II efter diagrammet (de 5 aviga m mitt fram stickas i grundfärgen). När mönstret är färdig stickat fortsätt med svart och slätstickning till hel längd, men minska samtidigt för hals så här: Maska av de mitterste 31-31-33-33-35-35 m (de 5 aviga m mitt fram är nu medräknade). Fortsätt fram och tillbaka och minska för halsringning i början av vartannat v med 4 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och till slut 1 m 1 gång (likas för alla storlekar). Sticka till arb mäter 64-65-66-66-67-67 cm. Maska av, eller sätt m på en hjälpstika.

ÄRMAR

Lägg upp 60-60-60-72-72-72 m på st nr 3. Sticka samma kant runt som nere på jackan. Sticka 1 v runt i slätstickning, och öka på detta jämnt fördelat till 75-79-81-85-89-93 m. Fortsätt runt i slätstickning och mönster III, men sätt ett märke i v början = mitt under ärmarna. Öka vidare 1 m på var sida av märket ca var 2-2-2-2-2 cm tot 113-117-123-129-133-139 m. När mönster III är färdigt fortsätt det med svart och slätstickning utan mönster till arb mäter uppgett eller passande längd. Vänd avigsidan ut och sticka 5 v slätstickning till belägg. Maska av.

Sticka den andra ärmens lika.

Montering

Sy tätta maskinsömmar mitt fram och i var sida till ärmhål. Klipp upp.

Sy i hop axelsömmarna.

Halskant

Plocka eller sticka upp ca 130-134-138-140-140 m med svart och st nr 2 ½. Sticka 2 ½ cm rätstickning. Maska av.


Vänster framkant

Börja från rätan och plocka eller sticka upp ca 178-182-184-184-188-188 m med svart och st nr 2 ½. Sticka 14 v rätstickning.

Höger framkant

Sticka lika som till vänster framkant, men efter 6 rätstickning stickas det 8 knappphål. Det nedersta placeras ca 3 cm från kanten, och det översta mitt på halskanten. De andra placeras jämnt fördelat (ca 7 - 7 ½ cm mellanrum). Vart knapphål stickas genom att minska 3 m som läggs upp igen på nästa v.

MÖNSTER I



↑ Sluta sähär

upprepas

Börja här


□ = rätt (rm på rätan, am på avigan)

▀ = avigt (am på rätan, rm på avigan)


▣ = 1 omslag om stickan

▨ = 2 m rätt tills

MONSTER III TILL ARMAR



MONSTER II



- = vitt
- = svart
- ✗ = lila
- ▨ = gråblå
- ▨ = ljus grått
- = grönt