

Viking Björk

Strand-dress

1409-1B

Storlekar: 1-3-6-9-12 mån-2år

Övervidd: 40-43-47-51-55-60cm

Hel längd: 40-43-46-49-52-55cm

Benlängd: 5-6-7-8-9-10cm

GARNALTERNATIV: Viking Björk (90% bomull, 10% merino ull), Viking Alpaca Silk (50% alpaca, 50% silke), nystan à 50 gr.

Beige nr 507:-2-3-3-3-4-4 nystan

Naturvit nr 502:-1-1-1-1-1-1 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3, virknål 2 ½ mm,
+ 4 knappar.

Stickfasthet: 25 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Virkefasthet: 28 fm på bredden med virknål 2 ½ mm mäter ca 10 cm. **Viktigt att virkefastheten hålls för ett lyckat resultat.**

Virkeförklaring: Lm = luftmaska, Sm = smygmaska, Fm = fastmaska, St = stolpe, Lmb = 5 lm, hoppa över 4 fm, 1 sm

Börja nere på benet och lägg upp 60-64-69-74-79-85 m med beige på st nr 3. Sticka runt i slätstickning till arb mäter 5-6-7-8-9-10 cm. Lägg arb åt sidan och sticka det andra benet lika.

Sätt in bägge benen på samma sticka nr 3 och se till att början på bägge benen kommer på insidan. Fortsätt i slätstickning som förr, men på 1: a v justeras maskantalet till 120-128-136-148-156-168 m. Sätt ett märke mellan 2 m i var sida och ett märke mellan 2 m mitt fram och bak = 30-32-34-37-39-42 m till var del.

Fortsätt sticka som förr men minska till kil så här: sticka till det återstår 2 m före märket mitt fram, lyft 1 m, sticka 1 rm, dra den lyfta m över, sticka 2 m rätt tills. Minska på samma sätt vid märket bak på byxan = 4 m minskade. Upprepa minskningen på vartannat v tot 5 ggr = 100-108-116-128-136-148 m kvar.

Fortsätt rakt upp till arb mäter 31-33-35-37-39-41 cm, eller önskad längd från uppläggningskanten. Minska 10-10-10-12-12 m i var sida (= 5-5-5-6-6-6 m på var sida av märket).

Fortsätt med var del för sig.

Framstycket:

Sticka fram och tillbaka. När arb mäter 5-5-5-6-6-7 cm från delningen, maska av alla m snyggt från rätan.

Sätt ett märke på var sida av de 8-12-16-20-24-22 mittersta m och virka var del för sig.

Rutnät (se också hjälpdigram)

Virka med beige och nål 2 ½ mm. Börja på höger framstycke så här: stick ner nålen i 1:a m till höger innan märket och trä igenom till en sm.

Varv 1: 3 lm, hoppa över 3 m, 1 st, * 3 lm, hoppa över 3 m, 1 st*, upprepa från * till * v ut.

Varv 2: (avigan), virka 5 lm, hoppa över (den 1:a stolpen och 1 lm från föregående v), vika 1 fm i nästa lm, 2 lm, hoppa över 1 lm, virka * 1 st i st, 2 lm, hoppa över 1 lm, 1 fm i nästa lm, 2 lm, hoppa över 1 lm*, upprepa från * till * v ut och sluta med 1 st i 3:e lm.

Varv 3: virka 5 lm, hoppa över (2 lm, 1 fm, 2 lm) * 1 st i st, 3 lm, hoppa över (2 lm, 1 fm, 2 lm)*, upprepa från * till * v ut. Sluta med 1 st.

Varv 4: Virkas som varv 2.

Fortsätt att virka med varv 3 och 4 som upprepas till ärmhålet mäter ca 9-10-11-12-13-14 cm, avsluta med varv 4. Klipp av tråden och trä den genom öglan.

Vänster framstycke: Stickas lika som högra men spegelvänt. (Börja på avigan från halsavmaskningen).

Bakstycke

Sticka lika som på framstycket till arb mäter 5-5-5-6-6-7 cm. Maska av.

Fortsätt virka med beige och nål 2 ½ mm så här: Börja i höger sida (rätan) och virka fram och tillbaka med varv 3 och 4 i rutnät som på framstycket, så att rutnätet blir lika i kanterna.

Virka till arb mäter lika långt som framstycket.

Virka avslutningsvis varv 1 med 1 st i var maska, på var axel, till att sy knappar i. (Mät bredden på axeln från framstycket).

Montering:

Sy ihop under kilen.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Sy i två små knappar på var axel.

Kanter runt benen:

Virka med vitt och virknål 2 ½ mm. Börja på insidan av benet.

Varv 1: Stick ner nålen i 1:a m på v, trä igenom till en sm. Virka 1 lm, 1 fm i ca varannan maska v runt, OBS! maskantalet måste vara delbart med 4 + 1.

Varv 2: Virka 1 lm, * hoppa över 1 fm, virka 5 st i nästa fm, hoppa över 1 fm, virka 1 fm i nästa fm*, upprepa från * till * och sluta med 1 fm i 1:a lm. Klipp av tråden och trä den genom öglan.

Fickor:

Virka med vitt och nål 2 ½ mm, 15-15-17-17-19-19 lm. Vänd, virka 1 st i 4:e m från nålen. Virka 1 st i var lm v ut. Vänd och virka 3 lm = 1:a st, därefter 1 st i var m från föregående varv. Upprepa detta varv till arb mäter ca 5-5-6-6-7-7 cm. Klipp av tråden och trä den genom öglan.

Virka en ficka till på samma sätt.

Sy på de på dressen ca 4 cm från sidan och 3 cm från kilens slut.

VIRKAD HATT

Börja i toppen och virka med beige på virknål 2 ½ mm. Lägg upp 4 lm, ta i hop till en ring med 1 sm.

Varv 1: 3 lm = 1:a st, virka 11 st i ringen och ta ihop med 1 sm = 12 m

Varv 2: 3 lm + 1 st i första m, fortsätt virka med 2 st i var st v runt och ta ihop med 1 sm = 24 m.

Varv 3: 3 lm + 1 st i första m, fortsätt virka 2 st i varje st v runt = 36 m.

Fortsätt att öka med 12 st på varje v och med 1 st mer mellan var ökning för var gång till det är 84-84-96-96-96-108 m. Virka vidare med stolpar som innan till arb mäter 12-13-13-14-14-15 cm. Fortsätt med spetskant.

Spetskant:

Virka i naturvitt och virknål 2 ½ mm.

Virka en kant med ca 17-17-19-19-19-21 lmb runt hela mössan (= 5 lm, hoppa över 4 fm, 1 sm).

Varv 1: 1 lm, * 5 st i lmb, 1 sm i nästa sm*, upprepa v runt

Varv 2: *5 lm, 1 sm i 3:e stolpen, 5 lm, 1 sm i nästa sm*, upprepa från * till * v runt

Varv 3: 1 lm, * 5 st i lmb, 1 sm i nästa sm*, upprepa från * till * v runt.

Klipp av tråden och trä den genom öglan.

Fäst de lösa trådarna på avigan.

