

07027



Piggelen Randig seglartröja och byxa

Storlek: 3 (6) 9 (12) 18 mån (2) 4 år

Tröja: 5 (5) 5 (6) 7 (7) 7 n. Fg 209, 150, 172

Byxa: 4 (4) 5 (6) 6 n. Fg 209, 150, 172

Garnalternativ: Karusell

Stickor: Inox eller Pony 2½ och 3 mm

Virknål: Inox eller Pony 3 mm

**MARKS &
KATTENS**

Garn Hönster Idéer

Randig seglarträja, mössa och byxa
PIGGELEN 100% Akryl
07027

Storlek:	3	(6)	9	(12)	18 mån	(2)	4	år
Centilong:	60	(68)	74	(80)	86	(92)	104	cm
Plaggets mätt								
Bröstvidd:	52	(58)	62	(66)	68	(72)	78	cm
Hel längd:	25	(29)	32	(34)	36	(39)	42	cm.
Stussvidd:	51	(54)	56	(57)	59			cm = personligt mätt

Garnåtgång:

Tröja:	2	(2)	2	(3)	3	(3)	3	n. fg 1 (fg 209 marinblå)
	1	(1)	1	(1)	1	(1)	1	n. fg 2 (fg 150 vit)
	2	(2)	2	(2)	3	(3)	3	n. fg 3 (fg 172 röd)
Byxa:	2	(2)	3	(3)	3			n. fg 1 (fg 209 marinblå)
	1	(1)	1	(1)	1			n. fg 2 (fg 150 vit)
	1	(1)	1	(2)	2			n. fg 3 (fg 172 röd)

i Piggelen

Garnalternativ: Karusell

Tänk på att garnåtgången blir annorlunda med en annan kvalitet, även grovleken på stickornā kan variera.

Stickor: Inox eller Pony 2½ och 3 mm

Virknål: Inox eller Pony 3 mm

Tillbehör: 2 knappar till tröja, 4 knappar till byxa.

Masktäthet: 29 m och 40 v slätstickning på st 3 = 10 cm. **OBS!** Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka.

Sticka första och sista m rät alla v = kantm.

Randning: 16 v fg 1, 2 v fg 2, 16 v fg 1, 2 v fg 3. Upprepa dessa v.

TRÖJA

Bakstycke: Lägg upp med fg 1 och på st 2½, 77 (85) 91 (97) 101 (105) 115 m och sticka rätst i 7 v. Byt till st 3 och sticka randningen i slätst enligt förkl. Vid 14 (17) 19 (20) 21 (23) 25 cm övergå att sticka med fg 3. När arb mäter 23 (27) 30 (32) 34 (37) 40 cm, sätts för nacken de mittersta 21 (23) 25 (25) 27 (29) 31 m på en tråd eller avmnål och var sida stickas för sig. Avm ytterl för nacken vartannat v 2-1 m = 25 (28) 30 (33) 34 (35) 39 m kvar för axel, som avm när arb mäter 25 (29) 32 (34) 36 (39) 42 cm. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakst tills arb mäter 14 (17) 19 (20) 21 (23) 25 cm, byt till fg 3 och efter 2 v stickas mönstret in enl diagram. Mönstret börjar vid pilen och 40 (48) 54 (60) 64 (68) 78 m in på v. När arb mäter 21 (25) 28 (30) 32 (34) 37 cm, sätts de mittersta 15 (17) 19 (19) 21 (23) 25 m på en tråd eller avmnål för halsringen och var sida stickas för sig. Maska av för halsen vartannat v ytterl 2-2-1-1 m = 25 (28) 30 (33) 34 (35) 39 m kvar för axel, som avm när arb mäter 25 (29) 32 (34) 36 (39) 42 cm. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

Ärmar: Lägg upp med fg 1 på st 2½, 41 (43) 45 (47) 49 (51) 53 m. Sticka rätst i 7 v. Byt till st 3 och sticka randningen i slätst enligt förkl. När arb mäter 3 cm ökas 1 m i var sida vart 6:e v 10 (11) 11 (11) 12 (13) 14 ggr = 61 (65) 67 (69) 73 (77) 81 m. När arb mäter 9 (11) 11 (11) 12 (13) 15 cm övergå att sticka med fg 3. Lägg ökningarna tätare mot slutet om det behövs. När arb mäter 14 (16) 17 (18) 20 (23) 26 cm avm alla m, ej för fast.

Kopiering, tryckning, duplicering
etc av denna beskrivning är förbjudet enligt lagen om upphovsrätt. Överträdelse beivras.
© Marks & Kattens AB



När arb från uppstickningen för kilen mäter 31 (33) 34 (38) 41 cm avm resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakst. Minska för kilen: Sticka 36 (38) 40 (42) 43 m, 2 m tillsammans bakifrån, 15 m (=kil), 2 m tillsammans framifrån, 36 (38) 40 (42) 43 m. Minska på detta sätt vartannat v ytterl 7 ggr och det blir för var gång 2 m mindre mellan minskn. När arb från uppstickningen för kilen mäter 16 (18) 20 (22) 24 cm byt till fg 3 och efter 2 v stickas mönstret enl diagram. Mönstret börjar vid pilen och 27 (31) 35 (39) 43 m in på v. Minska i sidorna, maska av och minska för ärmhäl som på bakst. När arb från uppstickningen för kilen mäter 24 (26) 27 (30) cm avm för halsen lika som för nacken på bakst. När arb från uppstickningen för kilen mäter 32 (34) 35 (39) cm avm resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

Montering: Lägg delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna männen och låt torka. Sy ihop byxan. **Ärmhålskanter:** Plocka upp på st 2½ och fg 3, ca 55 (61) 67 (73) 75 m runt ärmhålen. Sticka rätst i 5 v. Maska av, ej för fast.

Halskant: Plocka upp på st 2½ och fg 3, ca 55 (57) 59 (61) 63 m runt bakst ringning. Sticka rätst i 5 v. Maska av, ej för fast. Sticka en likadan kant utmed framst ringning men plocka här upp 57 (59) 61 (63) 65 m. Virka 1 v fm och 3 hällor av 5 lm (= knapphål) med fg 3 på vardera axel. Sy i knappar.

Modell Kerstin Arvelind

Frågor angående beskrivningen:
Vardagar kl 9 - 17. Tel: 08 - 644 46 16

Tvättred:

Vattentvätt	Kemtvätt	Strykning	Blekning	Torktumling

Tvättas med liknande färger

Vänd avgvisidan ut • Blötlägg ej • Tvätta direkt


I händelse av reklamation: Spar banderollerna.

Förkortningar:

m = maska, rm = rät maska, am = avig maska, fg = färg, ggr = gånger, omg = omgångar, st = stickor, omsl = omslag, v = varv.

KOPIERING FÖRBJUDEN

Diagrammet avser alla v



□ = fg 3, röd
☒ = fg 1, marinblå
■ = fg 2, vit

**MARKS &
KATTENS**

Garn Mönster Ideer