

# Viking Eko Alpacka – Fox4you

## Mössa, krage och handledsvärmare

1209-12

<b>Storlek</b>	<b>Barn</b>
<b>Huvudomfång:</b>	<b>44 cm</b>
<b>Krage</b>	<b>20x150 cm</b>
<b>Längd pulsvärmare</b>	<b>20 cm</b>
<b>GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.</b>	

### MÖSSA

#### Eko alpacka

Mörkrosa nr 464

Ljusrosa nr 466

#### Fox4you

Nr 702

1 härvor

1 härvor

1 nystan

### KRAGE

#### Eko alpacka

Mörkrosa nr 464

Ljusrosa nr 466

#### Fox4you

Nr 702

2 härvor

2 härvor

1 nystan

### HANDLEDSVÄRMARE

#### Eko alpacka

Mörkrosa nr 464

Ljusrosa nr 466

#### Fox4you

Nr 702

1 härvor

1 härvor

1 nystan

### HELA SETET

#### Eko alpacka

Mörkrosa nr 464

Ljusrosa nr 466

#### Fox4you

Nr 702

3 härvor

2 härvor

5 nystan

**Stickor och tillbehör:** rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och nr 8

### Stickfasthet:

**Eko alpacka:** 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

**Fox4you:** 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

### Byta/ fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.


### MÖSSA

**Börja på höger öronlapp:** lägg upp 6 m med Fox4you på st nr 8, sticka rätt fram och tillbaka och öka samtidigt 1 m i var sida på vartannat v till det är 12 m på v. Sticka till öronlappen mäter ca 8 cm, lägg arb åt sidan och sticka den vänstra på samma sätt.

Fortsätt runt på mössan så här: sticka vänster öronlapp, lägg upp 16 nya m = fram på mössan, sticka höger öronlapp, lägg upp 8 nya m = bak på mössan = 48 m. Sticka 5 cm runt i slätstickning.

Byt till Eko alpacka, mörkrosa och st nr 5. Sticka 1 v rätt och öka samtidigt jämnt fördelat till 80 m. Fortsätt med mönster efter diagrammet och sticka till mössan mäter ca 18 cm mått från mitt fram. Avsluta med en hel mönsterrapport. Sticka 2 v med 2 och 2 m rätt tills v runt. Klipp av tråden och trä den genom de rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Sticka en **tofs** så här: Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4you, sticka 1 v rätt och öka till 8 m. Öka på nästa v till 16 m och fördela på 4 stickor. Sticka 1 v rätt och öka på nästa v till 24 m. Sticka 4 v rätt. Minska på nästa v till 16 m, sticka 1 v rätt, minska på nästa v till 8 m. På sista v sticka 2 m rätt tills v runt = 4 m. Klipp av tråden och trä den genom resterande m och fäst tråden. Sy fast tofsen i toppen på mössan. Alla plagg stickade i Fox4you bör tvättas.



□ = mörk rosa  
■ = ljus rosa

### KRAGE

Lägg upp med Eko alpacka i mörkrosa på st nr 4,5 270 m, sticka runt 4-5 cm runt i resår med 1 vridet rätt, 1 avig. Byt till st nr 5 och fortsätt med mönster efter diagrammet. När arb mäter 16 cm, byt till Fox4you och st nr 8. Sticka 1 v rätt och minska jämnt fördelat till 165 m, sticka 4 cm slätstickning. Maska av till en jämn kant som inte är för hård eller lös. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Kragen ”vrids” till en åtta och ska ligga dubbel runt halsen. Alla plagg stickade i Fox4you bör tvättas.

### HANDLEDSVÄRMARE

Lägg upp 26 m på st nr 8 med Fox4you, sticka 5-6 cm runt i rätstickning, byt till mörk rosa Eko alpacka och st nr 4,5. Fortsätt i resår med 1 rm, 1 am men öka på 1:a v jämnt fördelat till 36 m. När resåren mäter 5 cm, byt till st nr 5, sticka 1 v rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 40 m. Fortsätt med mönster efter diagrammet. Sticka till arb mäter 17 cm, sätt av för tummen så här: Sätt en markering i var sida med 20 m till var del, sticka 1 m, sätt över 5 m på en hjälpstråd, lägg upp 5 m bakom de avsatta m och fortsätt med mönsterstickning v ut. Fortsätt med mönster som förut till arb mäter ca 18 cm. Sticka 1 v rätt och minska samtidigt jämnt fördelat till 36 m. Sticka 2 cm runt i resår med 1 vridet rätt, 1 avig. Maska av.

**Tumme** (eko alpacka mörkrosa): Sätt de 5 m från hjälpstickan på st nr 4,5, plocka eller sticka upp 7 m på baksidan av tummen och fördela m på 3 stickor. Sticka 4 v resår med 1 vridet rätt, 1 avig m. Maska av.

Fäst alla lösa trådar, sticka den andra handledsvärmaren lika men med tummen i motsatt sida.

Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.