

Viking Eko Alpacka-Fox4you

Mössa, krage och vantar 1209-5

Storlekar **Dam**
Huvudomfång: **50 cm**
Hals omkrets: **68 cm**
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.

MÖSSA

Eko alpacka

Naturvitt nr 402

1 härva

Fox4you

Nr 702

1 nystan

KRAGE

Eko alpacka

Naturvitt nr 402

2 härvor

Fox4you

Nr 702

3 nystan

VANTAR

Eko alpacka

Naturvitt nr 402

1 härva

Fox4you

Nr 702

1 nystan

HELA SETET

Eko alpacka

Naturvitt nr 402

3 härvor

Fox4you

Nr 702

5 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och nr 8

Stickfasthet:

Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.

Byta/fästa garn med Fox4you:

Lägg slutändan på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

MÖSSA


Lägg upp 55 m med Fox4you på st nr 8, sticka 10 cm runt i slätstickning, byt till Eko alpacka och st nr 5. Sticka 1 v rätt och öka på 2:a v jämnt fördelat till 96 m. Sticka mönster efter diagrammet, när arb mäter ca 20 cm minskas 1 m i vart aviga fält var 3:e v 2 ggr. Sticka 1 v utan minskning, sticka 2 m rätt tills till det återstår 12 m på v. Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan.

TOFS

Obs! Dra Till Garnet Ordentligt På Stickkan Så M Inte Faller Av.

Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4you, sticka 1 v rätt och öka till 8 m. Öka på nästa v till 16 m och fördela på 4 stickor. Sticka 1 v rätt och öka på nästa v till 24 m. Sticka 4 v rätt. Minska på nästa v till 16 m, sticka 1 v rätt, minsk på nästa v till 8 m. På sista v

sticka 2 m rätt tills v runt = 4 m. Klipp av tråden och trä den genom resterande m och fäst tråden. Sy fast tofsen i toppen på mössan.



☐ = rett på retten, på vrangen løftes m løst av med tråden foran arb

NB: Når arb strikkes kun fra retten. skal m løftes av med tråden bak på hver 2. omg

☑ = vrang på retten, rett på vrangen

Gjentas =Upprepas

Beg her =Börja här

Rett på retten, på vrangen løftes m løst av med tråden foran arb = rätt på rätan, på avigan lyft 1 m med tråden framför arb

OBS! Når arb stickas från rätan ska m lyftas av med tråden bakom på vartannat v

Vrang på retten, rett på vrangen = avig på rätan, rätt på avigan

KRAGE

Lägg upp 88 m med Fox4you på st nr 8 och sticka runt 5 cm i slätstickning. Byt till Eko alpacka och st nr 5 och sticka 2 v rätt och öka på andra v jämnt fördelat till 144 m. Sticka mönster efter diagrammet. När arb mäter 25 cm minsk jämnt fördelat till 88 m. Byt till Fox4you och st nr 8. Fortsätt i slätstickning 5 cm, Maska av. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Alla plagg som stickas i Fox4you bör tvättas.

VANTAR

Lägg upp i Eko alpacka på st nr 4,5, 36 m. Sticka runt 5 cm i resår med 1 rm, 1 am, byt till st nr 5 och fortsätt 3 cm i slätstickning. Sätt en markering i var sida med 18 m till var del. **Minskning för tumme:** Börja vid det ena sidomärket, sticka 1 m, sätt 5 m på en hjälptråd lägg upp 5 m bakom de avsatta m och sticka rätt v ut. Fortsätt i slätstickning till arb mäter 8 cm från tummen eller till ca 3 cm före hel längd.

Minska så här: sticka 2 m vridet rätt tills före sidomarkering och 2 m rätt tills efter, gör likadant i båda sidor. Upprepa denna minskning på varje v till det återstår 4 m på v. Klipp av tråden och trä den genom resterande m.

Tumme: Sätt in de 5 m från hjälpstickan på st nr 5, plocka upp 7 m bakom tummen och fördela m på tre stickor, sticka runt i slätstickning till tummen mäter ca 6 cm (eller önskad längd). Minska genom att sticka 2 m rätt tills v runt. Klipp av tråden och trä den genom rest m, fäst alla lösa trådar.

Plocka eller sticka upp med Fox4you på st nr 8, 22 m längs resårkanten, sticka 8 cm runt i slätstickning (eller så ett nystan räcker som pålskant till bägge vantarna). Maska av. Sticka den andra vanten på samma sätt men i tummen på motsatt sida. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Alla plagg stickade i Fox4you bör tvättas.