

# Viking Hobbygarn

## Poncho och mössa 1309-6

**Storlekar :** \_\_\_\_\_ **S M L**

**Axelbredd :** \_\_\_\_\_ **91 - 105 - 120 cm**

**Mössa, huvudvidd :** \_\_\_\_\_ **1 - 54 - 57 cm**

**GARNALTERNATIV: Viking Hobbygarn ( 100% Ull ),  
nystan à 50 gr.**

### Hobbygarn

Beige nr 907 : 8 - 8 - 9 nystan

### Fox4you

Beige/svart nr 706 : 1 nystan

**Stickor och tillbehör:** Parstickor nr 5 ½, nr 6 och nr 8.

**Stickfasthet:** 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.  
**Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

### PONCHO

Lägg upp på st nr 6, 20 - 22 - 24 m och sticka rätstickning fram och tillbaka **samtidigt** som det ökas 2 m i slutet av **varje** v, så här: Sticka till det återstår 3 m. Öka 1 m i den 3:e sista m. Öka 1 m i den 2:a sista m och sticka den sista m rätt. Vänd och sticka **alltid** den första maskan. Öka på detta sätt till det är 64 - 74 - 84 m på v. Lägg arb åt sidan och sticka en motsvarande del.

Sätt in bågge delarna på samma rundsticka nr 6 = 128 - 148 - 168 m på v. Sätt ett märke i var sammanfogning och fortsätt med rätstickning, runt (= 1v rätt, 1v avigt). När arb mäter ca 30 cm (mätt från märket), sätt över 8 m i var sida på en tråd/hjälpssticka (4 m på var sida av märket = axelstycke) och sticka var del för sig.

### Bakstycke

Fortsätt nu fram och tillbaka med rätstickning, **samtidigt** som det **minskas** i var sida med 4 m 1 - 2 - 0, 5 m 1 - 1 - 2 ggr, 6 m 1 - 1 - 1 gång och 7 m 0 - 0 - 1 gång. Sätt de resterande 26 - 28 - 30 m på en tråd/hjälpssticka.

### Framstycke

Stickas lika som bakstycket.

### Axelstycken

Sätt in de avsatt 8 m på st nr 6 och sticka rätstickning fram och tillbaka till axeldelen mäter ca 10 - 13 - 16 cm (eller lika långt som de avmaskade m. Den bör inte vara för lång). Sätt maskorna på en tråd/hjälpssticka.

Den andra axeldelen stickas lika.

### Halskant

Sätt in alla de avmaskade m på rundsticka nr 5 ½ = 68 - 72 - 76 m och sticka 2 rm, 2 am runt i resår ca 12 cm. Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt. Sy fast axeldelarna mot varsin sida på fram och bakstycke.

### MÖSSA

Lägg upp på st nr 5 ½, 72 - 76 - 80 m och sticka resår med 2 rm, 2 am runt i ca 4 cm. Byt till st nr 6 och sticka rätstickning runt till arb mäter ca 18 - 20 - 22 cm (= 1 v rätt, 1 v avigt). Avsluta med 1v avigt. Minska nu för topp så här: Sticka 2 och 2 m rätt tills, v runt. Sticka 1v avigt. Upprepa minskningen på vartannat v till det är 9 - 10 - 10 m kvar på v. Klipp av tråden och trä den igenom rest m. Dra till och fäst tråden på avigan.

### Tofs

OBS: dra till garnet ordentligt på v, så att m inte ramlar av.

Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4You. Sticka 1 v rätt och öka till 8 m. Öka på nästa v till 16 m, och fördela m på 4 stickor. Sticka 1 v rätt. Öka på nästa v till 24 m. Sticka 4 v rätt. Minska på nästa v till 16 m. Sticka 1 v rätt. Minska på nästa v till 8 m. På sista v stickas 2 och 2 m rätt tills = 4 m. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m och fäst.

Sy fast en stor tryck-knapp på tofsen och fäst den i toppen av mössan.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Plagg sickat i Fox4you måste rengöras. Ta därför av tofsen före du tvättar mössan.