

Viking Hobbygarn

Lång kofta

1309-4

Storlekar Small Medium L XL XXL

Övervidd: 99 104 116 124 132 cm

Hel längd: 105 110 110 110 110 cm

ärmlängd med kant: 50 51 52 52 53 cm

GARNALTERNATIV: Viking hobbygarn (100% ull), nystan à 50 gr.

Grå nr 913 ca 19 20 21 21 22 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 6

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

KOFTA

Lägg upp 132-140-156-164-180 m på st nr 6. Sticka 4 cm fram och tillbaka i resår med 4 rm, 4 am. Sticka 1 v avigt från avigan och justera maskantalet till 133-141-157-165-181 m. Fortsätt fram och tillbaka med mosstickning som visas på diagrammet. Sätt markeringar i var sida med 71-75-83-87-95 m till bakstycke, och 31-33-37-39-43 m till vart framstycke. Sticka så här till arb mäter ca 85-89-88-87-86 cm. Maska av 8 m i var sida (4 m på var sida av märket). Sticka var del färdig för sig.

Bakstycke

Fortsätt med mosstickning som förut, men fortsätt maska av för ärmhål på vartannat v med 3 m 1 gång, 2 m 1 gång, och till slut 1 m 1 gång. Fortsätt rätt upp till arb mäter uppgett eller passande längd. Maska av.

Höger framstycke

Sticka och maska av till ärmhål som på bakstycket. När arb mäter ca 97-102-102-102-102 cm maska av för halsringning på vartannat v så här: Minska 6-6-6-7-7 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång, och till slut 1 m 1 gång. Fortsätt rakt upp utan minskning till arb mäter lika långt som bakstycket. Maska av. Sticka vänster framstycke på samma sätt men spegelvänt.

Ärmar

Lägg upp 39-41-43-43-45 m på st nr 6. Sticka fram och tillbaka i mosstickning. Öka vidare i var sida ca var 5 ½ -5 ½ -5 -4 ½ - 4 ½ cm till tot 57-59-63-65-67 m Sticka till arb mäter 50-51-52-52-53 cm (eller önskad längd). Maska nu av på vartannat v i var sida med 4 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång, och till slut 1 m 1 gång. Maska av de resterande m rätt. Sticka den andra ärmen lika. Sy i hop under ärmarna.

Montering

Sy i hop axelsömmarna.

Höger framkant

Plocka eller sticka upp ca 124-132-132-132-132 m på st nr 6 (OBS! Se till så att maskantalet är delbart med 8+4 m). Sticka 4 cm fram och tillbaka i resårstickning med 4 rm, 4 am. Maska av löst (se till så inte kanten blir för stram). Vänster framkant stickas lika.

Krage/halskant

Börja ytterst vid höger framkant och plocka eller sticka upp ca 62-66-66-70-70 m (OBS! Maskantalet måste vara delbart med 4+2 m). Sticka 2 rm, 2 am fram och tillbaka till kanten mäter ca 5 cm. Öka nu 1 m i vart rätt och aviga fält och fortsätt sticka resår med 3 rm, 3 am till kanten mäter ca 10 cm. Öka igen på samma sätt och sticka vidare i 4 rm, 4 am till kragen mäter ca 15 cm. Maska av löst i räta och aviga maskor.

Fickor

Lägg upp 28 m på st nr 6, sticka 4 rm, 4 am fram och tillbaka tot 6 v. Sticka 1 v avigt från avigan samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 21 m. Fortsätt fram och tillbaka i mosstickning till arb mäter ca 18 cm. Maska av i räta och aviga maskor.

Sticka den andra fickan lika.

Sy fast fickorna på capen ca 2 cm från framkanten och i den höjden du önskar.

Sy i ärmarna och fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Om så önskas sy i hakar framtill.

MOSSTICKNING

v		v		v		v		v
v	v	v	v	v	v	v	v	v
v		v		v		v		v
v		v		v		v		v

} upprepas

□ = rätt (rm på rätan, am på avigan)

▣ = avigt (am på rätan, rm på avigan)