

Viking Kid Mohair

Tröja		1304-3
Storlekar	small/medium	large/ x large
Övervidd:	130	144 cm
Hel längd:	60	65 cm
Ärmlängd:	30	32 cm

Mössa

Storlek: Dam

GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70% kid mohair, 18% merino ull, 12% nylon) nystan à 50 gr. Viking Eco Alpaca (100% alpaca) à 100 gr härva. Viking Odin (100% ull, superwash), à 100 gr nystan.

TRÖJA

Vit nr 900 7 8 nystan

MÖSSA

Vit nr 900 1 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 4 ½ + 3 knappar.

Stickfasthet: 18 maskor slätstickning på st 4 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

BAKSTYCKE

Lägg upp på st nr 4 ½, 116 – 130 maskor och sticka 8 v rätstickning fram och tillbaka (sticka alltid den 1:a m)
Flätstickning kräver fler maskor än slätstickning för att hålla samma stickfasthet. Det ska därför ökas så här: Sticka 15 – 22 maskor rätstickning, öka 10 maskor över de nästa 14 maskorna = mönster A, sticka 10 maskor rätstickning, öka 10 maskor över de nästa 14 maskorna = mönster A, sticka 10 maskor rätstickning, öka 10 maskor över de nästa 14 maskorna = mönster A, sticka 10 maskor rätstickning, öka 10 maskor över de nästa 14 maskorna = mönster A, och sluta med 15 – 22 maskor rätstickning. Det är nu 156 – 170 maskor på stickan och fortsatt efter denna indelning. När arb mäter ca 40 – 45 cm, delas det för knappkant bak efter 75 – 82 maskor. Sticka höger bakstycket först. Lägg upp 6 nya maskor in mot kanten (dessa maskor stickas i rätstickning = kant att sy knappar på) och fortsatt fram och tillbaka till arb mäter ca 60 – 65 cm. Sticka 1 v över alla maskor och minska på detta v 10 maskor jämnt fördelat till 14 maskor över var fläta. Maska av.
Vänster sida: Stickas som höger, men i början av v stickas 3 knapphål på kanten, det första efter 3 cm. Vart knapphål stickas över 3 m (som läggs upp igen på nästa v), 2 maskor från kanten. De andra stickas med 8 cm emellan. Akta minskningen överst över flätmönstret.

FRAMSTYCKE

Lägg upp och stickas som bakstycket men utan knappkant. När arb mäter ca 55 – 60 cm, minskas det 10 maskor i varje av de 2 mittersta flätorna. På nästa v minskas 34 – 38 maskorna för halsöppning. Minska därefter för halsringning på vartannat v med 1 maska tot 4 ggr. Sticka till framstycket mäter lika långt som bakstycket. Maska av. Sticka den andra sidan spegelvänt.

ÄRMAR

Lägg upp på st nr 5, 60-66 maskor och sticka rätstickning fram och tillbaka, samtidigt som det ökas 1 maska i början och slutet av v varje 5 – 4 ½ cm, till det är 72 – 80 maskor på v och ärmen mäter ca 30 – 32 cm.

Sticka en ärm till på samma sätt.


MONTERING

Sy ihop kant i kant i var sida (lägg arb kant i kant och sy växelvis från `knuta` till `knuta` från rätan), men låt det vara öppet 20 – 22 cm till ärmarna. Sy ihop ärmarna kant i kant och sy i dem.

HALSKANT


Börja mitt bak i sprundet och sticka eller plocka upp på st nr 5, ca 90 – 98 maskor och sticka 8 v rätstickning. Maska av.

Mönster A



= Rätt från rätan, avigt från avigan

= Avigt från rätan, rätt från avigan

 = Sätt 10 m på en hjälpst framför arb.

MÖSSA

Lägg upp på st nr 4 ½, 100 maskor och sticka 8 v rätstickning. Flätstickning kräver fler maskor än slätstickning för att hålla samma stickfasthet. Det ska därför ökas så här på nästa varv: Sticka 11 maskor rätstickning, öka 10 maskor över de nästa 14 maskor = mönster A *. Upprepa från * till * varvet ut. Det är nu 140 maskor på varvet. Fortsätt efter denna indelning till arb mäter ca 22 cm. Sticka 1 v över alla maskor och minska 10 maskor över varje fläta. Det är nu 100 maskor på varvet. Fortsätt med rätstickning över alla maskor och minska för topp så här: * sticka 8 maskor rätt, 2 maskor rätt tills *. Upprepa från * till * varvet ut. Fortsätt att minska på samma sätt, med 1 maska mindre mellan minskningarna, vartannat v till det är 10 maskor kvar på varvet. Klipp av tråden och trä den igenom de resterande maskorna. Sy fast en tofs på toppen.