

# Viking Nordlys

## Viking Kid Mohair

Kappa 1311-11  
Storlekar: S - M - L - XL - XXL

Övervidd: 97 - 103 - 116 - 126 - 131 cm

Hel längd: 90 - 90 - 92 - 92 - 95 cm

Ärmlängd: 50 - 51 - 52 - 52 - 53 cm

**GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70 % kid mohair, 18 % merino ull, 12 % nylon), nystan à 50 gr. Viking Nordlys (75 % ull, Superwash, 25 % nylon), nystan à 100 gr.**

### Nordlys

Multi nr 922: 3 - 3 - 4 - 4 - 5 nystan

### kid morhair

Grå 915: 5 - 5 - 6 - 6 - 7 nystan

**Stickor och tillbehör:** Rund och strumpstickor nr 7 + 1 duffelrock hake.

**Stickfasthet:** 14 m slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

**OBS! Kragen och mössan stickas i dubbelt garn - 1 tråd Kid Mohair, och 1 tråd Nordlys.**

### Kappa

Lägg upp 132-140-156-172-180 m på st nr 7. Sticka 4 cm fram och tillbaka i resår med 4 rm, 4 am som upprepas runt, sluta med 4 m rätt. Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning. Sätt märken i var sida med 68-72-80-88-92 m till bakstycket och 32-34-38-42-44 m till vart framstycke. Sticka så här till arb mäter ca 60-60-60-60-62 cm. Börja minska för V-hals genom att minska 1 m innanför kantm i var sida ca varannan cm. När arb mäter 66-66-67-67-69 cm, maska av 8 m i var sida (4 m på var sida av märket). Sticka var del färdigt för sig.

### Bakstycket

Fortsätt med slätstickning som förut, men fortsätt maska av för ärmhål på vartannat v med 2 m 2 ggr, och till slut 1 m 1 gång. Fortsätt rakt upp till arb mäter 90-90-92-92-95 cm, och ärmhålet mäter ca 24-24-25-25-26 cm. Maska av.

### Höger framstycke

Sticka och maska av för ärmhål lika som bakstycket samtidigt som det fortsätts att minska för V-hals som förut till tot 13-13-13-14-14 minskningar. Fortsätt rakt upp utan minskning till arb mäter lika långt som bakstycket. Maska av.

Sticka vänster framstycke lika, men spegelvänt.

### Ärmar

Lägg upp 32-32-40-40-40 m på st nr 7. Sticka 4 cm runt i resår med 4 rm, 4 am. Sätt ettärke i v början (= mitt under ärmen). Fortsätt runt i slätstickning men öka samtidigt 1 m i var sida av märket ca var 2 ½ - 2 ½ - 3-3-3 cm tot 68-68-70-70-72 m. Sticka till arb mäter 50-51-52-52-52 cm. Maska av 8 m mitt under ärmen (4 m på var sida av märket). Fortsätt fram och tillbaka och minska 2 m 2 ggr (i var sida), och till slut 1 m 1 gång i var sida. Maska av resterande m rätt. Sticka andra ärmen på samma sätt.

### Montering

Sy axelsömmarna.

**Fickor:** Lägg upp 28 m på st nr 7. Sticka 4 cm fram och tillbaka med 4 rm, 4 am. Sticka 1 v avigt från avigan och minska samtidigt jämnt fördelat till 22 m. Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning till fickan mäter ca 20 cm. Maska av. Sticka den andra fickan lika.

**Höger framkant:** Plocka eller sticka upp 140-140-148-148-156 m längs framkanten och till mitt bak på st nr 7 (OBS! Se till så maskantalet är delbart med 8 m). Sticka 4 cm fram och tillbaka i resår med 4 rm, 4 am. Maska av löst (se till så kanten inte blir för stram).

Vänster framkant stickas lika.

Sy ihop mitt bak.

Sy fast fickorna ca 2 cm innanför framkanten och ca 10 cm från nederkant.