

Viking Kid Mohair

Jacka med volangkrage 1304-2

Storlekar:	small	medium	large	x-large
Övervidd:	92	100	110	120 cm
Hel längd:	59	60	62	64 cm
Ärmlängd:	54	55	55	56 cm

GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70% kid mohair, 18% merino ull, 12% nylon) nystan à 50 gr. Viking Eco Alpaca (100% alpaca) à 100 gr härva. Viking Odin (100% ull, superwash), à 100 gr nystan.

Ljusgrå nr 913 ca 6 7 7 8 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 4 ½.

Stickfasthet: 18 maskor slätstickning på st 4 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Bakstycke

Lägg upp 82-90-100-108 m på st nr 4 ½. Sticka rätstickning till arb mäter ca 39-39-40-41 cm. Maska nu av till ärmhål i var sida på vartannat v så här: 3 m 1 gång, 2 m 1 gång, 1 m 1 gång = 70-78-88-96 m på v. Sticka rakt upp till hela arb mäter ca 59-60-62-64 cm, och ärmhålet mäter ca 20-21-22-23 cm. Maska av.

Höger framstycke

Lägg upp 60-65-70-74 m på st nr 4 ½ (inkl 20 m till volangkant). Fortsätt i rätstickning som på bakstycket samtidigt som det stickas volangkant så här:

Varv 1 från rätan: Sticka 14 m rätt – vänd och sticka tillbaka.

Varv 3 från rätan: sticka 17 m – för att det inte ska bildas hål i arbetet plockas det upp 1 m vid tidigare vändning. Denne stickas rätt tills med nästa m – vänd och sticka tillbaka.

Varv 5 från rätan: sticka 20 m – se till även här att det inte blir hål i arbetet- vänd och sticka tillbaka. Sticka därefter 2 varv rätt över alla maskor. Upprepa dessa 8 varv till framstycket mäter 39-39-40-41 cm. Maska av till ärmhål lika som bakstycket, **men** samtidigt minskas det till V-hals innanför de 20 volangmaskorna så här (OBS! Volangkanten fortsätts som förut): Sticka 20 m – minska 1 m genom att sticka 2 m vridet rätt tills– sticka v ut.

Minska så här vart 6:e v tot 8-9-9-10 gånger. Fortsätt rakt upp till arb mäter lika långt som bakstycket. Maska av, men sätt över de 20 m till volangkant på en hjälptråd.

Vänster framstycke

Stickas lika som höger men spegelvänd.

Ärmar

Lägg upp 62-64-66-68 m på st nr 4 ½. Sticka rätstickning fram och tillbaka. När arb mäter ca 5-5-6-6 cm minska 6 m jämnt fördelat. Fortsätt i rätstickning till arb mäter ca 10-10-12-12 cm från uppläggningkanten. Minska 6 m jämnt fördelat. Sticka till arb mäter 16-16-18-18 cm. Minska 6 m jämnt fördelat. Det är nu 44-46-48-50 m på v. Sticka till arb mäter ca 18-18-20-20 cm. Nu ökas det med 1 m i var sida ca var 2 ½ – 2 – 2 -2 cm till tot 72-76-80-82 m. Sticka till arb mäter uppgett eller passande längd. Minska nu i var sida på vartannat v med 3 m 1 gång, 2 m 1 gång, 1 m 1 gång. Maska av de resterande m rätt. Sy i hop mitt under ärmen (sy kant i kant). Sticka det andra ärmen lika.

Montering

Sy i hop på axlarna.

Volang krage

Fortsätt med volangkant och rätstickning med vändningar som förut till kragen när mitt bak. Maska av eller sätt m på en hjälptråd. Sticka den andra volangkanten på samma sätt. Maska eller sy i hop mitt bak.