



RAGGI
M ca 1200 g



"OVERSIZED" 80-TALSKOFTA

Raggi

Vinga, Gästrike 4 tr

XS(S)M(L) XL

32-34(36-38)40-42(44-46)48-50

76-80(84-88)92-96(100-104)110-116 cm **Kroppsmått**Ca 99(105)114(120)130 cm **Plaggets mått**Ca 78(80)82(84)86 cm **Plaggets mått**

Ca 1100(1150)1200(1250)1300 g

Nr 4½ och Nr 5

Nr 4½, 80 cm

Nr 4½

Järbo Garn

Katarina Segerbrand

VID FRÅGOR ANGÅENDE BESKRIVNINGEN & GARNUPPLYSNING

Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se

VID EVENTUELLA RÄTTELSE I BESKRIVNINGEN

Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se

©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av


material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB

ETT TACK TILL Selma i Gävle, Gina Tricot i Valbo Köpcentrum

MASKTÄTHET

19 m och 26 v = 10 cm på stickor nr 5

STORLEKSGUIDE



Järbo Garn storleksguide. Rörelse vidden på våra plagg i stickbeskrivningen variera beroende på plagg typ och form. För att hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv hur mycket rörelsevidd du vill ha. Bröstvidd mäts där bysten är som störst och gärna med BH på (a). Stussmått (b) mäts där du är som bredast över höften.

DAM	XS	S	M	L	XL
EUR	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50
a) Bröstvidd (cm)	76/80	84/88	92/96	100/104	110/116
b) Stussvidd (cm)	84/88	92/96	100/104	108/112	117/122
c) Midjevidd (cm)	60/64	68/72	76/80	84/88	94/100
d) Innerbenslängd (cm)	80/81	82/83	84/85	86/86	86/86

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.

STICKFÖRKLARINGAR

km = kantmaska, rm = rät maska, am = avig maska, tills = tillsammans, avm = avmaska, omsl = omslag, v = varv, st = stickor.

VIRKFÖRKLARING

Lm (luftmaska): Gör en ögla X stick ner nålen i ögla och drag igenom garnet. Upprepa från X tills önskat antal m erhållits.

Fm (fast maska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet igenom dessa 2 m.

BAKSTYCKET

Lägg med st 4½ upp 96(102)110(116)126 m och sticka rätst i 4 cm. Byt till st 5 och sticka slätst. När arb mäter 52(53)54(55)57cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 2-2-1-1(3-2-1-1)3-2-1-1(4-2-1-1)4 2-1-1 m. Vid 75(77)79(81)83 cm avm för nacke och axlar samtidigt. Avm för nacken de mittersta 22(24)24(26)28 m, sticka var sida för sig och avm för axeln vartannat v 9-10(10-10-10)11-11-12(11-12-12)13-13-13 m. Vid nacken avm vartannat v ytterl 1-1 m.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg med st 4½ upp 47(49)53(56)61 m och sticka rätst i 4 cm. byt till st 5 och slätst. När arb mäter 49(50)51(52)53 cm börjar man snedda för v-ringningen. Gör 1 int innanför kantm med 3 varvs mellanrum 9(7)7(9)11 ggr och med 5 varvs mellanrum 3(5)5(4)(3) ggr. Int= 2 m tillsammans rät. OBS! Maska av för ärmhål och axlar vid samma höjd och på samma sätt som på baks.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Int här = sticka tillsammans 2 m rät i de bakre maskbågarna.

ÄRMARNA

Lägg med st 4½ upp 68(70)70(70)70 m och sticka rätst (1:a v = räts) i 10 cm (sista v från avigs). Byt till st 5 och slätst och öka 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningen med 3(3½)3(3)3 cm mellanrum tills det finns 86(90)94(96)96 m på stickan. När arb mäter 50(51)52(53)54 cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 3-2-1-1 (3-2-1-1) 3-2-1-1 (4-2-1-1) 4-2-1-1 m. Därefter avm rest m elastiskt.

SKÄRP

Lägg med virknål 4½ upp 11 lm.

Varv 1: hoppa över 1 lm närmast nålen och virka 10 fm.

Varv 2: 1 lm, 10 fm.

Upprepa varv 2 till hela skärpet mäter ca 160 cm (till önskad längd). Tag av garnet och drag garnet genom m. Fäst.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. **Vänster framkant och krage:** Lägg på st 5 upp 169(173)177(183)187 m. Byt till rundst 4½. Sticka fram- och tillbaka i resår 1 rm, 1 am i 19 v. Maska av 91(93)95(97)99 m = rak framkant. Nu avm vartannat v för kragen 1 m 2 ggr, 2 m 3 ggr, 3 m 4 ggr, och slutligen 6 m 5 ggr. OBS! Under tiden vid 12 cm minskas 8 m jämnt fördelat genom att på ett v från kragens räts sticka ihop 1 rm, 1 am, 1 rm till 1 rm sammanlagt 4 ggr. När alla avm är gjorda avm resterande m elastiskt. **Höger framkant och krage:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Sy ihop axlarna. Sy ihop kragen mitt bak. Tänk på att den viks utåt. Nåla och sy därefter fast krage och framkanter mot jackan. Sy i ärmarna. Sy därefter ihop sid och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Tänk på att ärmens kanter viks dubbla utåt.

TVÄTTRÅD



Stickade/virkade plagg tvättas separat med avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Ej sköljmedel. Undvik blötläggning.

Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas.